

専用アプリダウンロード方法について

ライブを視聴するためには、専用の視聴アプリ(GCH プレイヤー)をインストールする必要があります。なお、FlashPlayer が搭載されている端末(比較的旧機種)は、視聴アプリをインストールしなくても視聴は可能です。(ただし、専用アプリの方が比較的動画品質が安定します。)

専用アプリは動画視聴、あるいはサンプル映像視聴時にダウンロードすることができます。

ダウンロードしただけでは使用できず、端末毎にインストールの操作が必要となります。ダウンロードおよびインストールの手順について、スマホサイトに掲載しているダウンロード手順をもとに説明します。

HOME

ダウンロード

【注意事項】
約9MBのファイルをダウンロードします。ダウンロードしただけではアプリは使用できません。
下記の手順をご覧になった上でボタンからアプリをダウンロードし、手動でインストールを行ってください。
なお、一時的にアプリケーション「設定」にて「**提供元不明のアプリ**」のインストールを許可する必要があります。

【アプリのインストール許可】
①本体設定を行うために「設定」アプリを起動します。
②インストールを可能にするため「提供元不明のアプリ」にチェックをつけてください。
「提供元不明のアプリ」の設定は、「設定」アプリの「セキュリティ」、「デバイス管理」、もしくは「アプリケーション」(Android2.3)をタップすることで選択できます。

③警告が出ることがありますが、OKを選択してください。インストール完了後、設定を元に戻すことをおすすめします。

Gchプレイヤーダウンロード

【インストール手順】

注意事項が書いてあります。


⚠️ ダウンロードしただけでは使用できません！
本アプリは自動インストールされませんので、手動でのインストールが必要となります。
その際「提供元不明のアプリ」のインストールを許可する必要があります。

事前に上記の設定変更を行うことでスムーズにインストールできます。
「設定」を起動し、メニューの中から「提供元不明のアプリ」を選択してチェックをつけてください。

Android4.x 系の場合、「提供元不明のアプリ」は、「設定」のメニュー「セキュリティ」の中にあります。
Android4.2 以降では「デバイス管理」の中にある場合があります。
Android2.3 の場合は「設定」のメニュー「アプリケーション」の中にあります。

チェックをつけた際に警告が出ますが、「OK」を選択してください。

なお、インストール作業の完了後、セキュリティの観点からこの設定を元に戻す(チェックを外す)ことをおすすめいたします。



←こちらがダウンロードボタンです。

(繰り返しになりますが、ダウンロードしただけではインストールされません)

手順1)

ダウンロードボタンを押すと、
ポップアップが表示されます。
OKを押します。

手順2)


ダウンロードには(通信環境によりますが)数秒～数分かかります。
ダウンロード後、自動的にインストールは行われませんので、インフォメーションバーを開いてダウンロード状態を確認します。

インフォメーションバーの開き方は、端末によって若干異なる場合があります。

手順3)
通知欄のgchplayer.apkをタップします。



※注意※
インストール時に警告画面が表示された場合は、許可するために手順6のように設定を変更する必要があります。



手順3)

インフォメーションバーのgchplayer.apkをタップすることでインストールが始まります。

何度もダウンロードを行っていると、gchplayer_2.apk、gchplayer_3.apkと、ファイル名は通番でカウントアップされますが、ファイルの名前が変わってもインストール内容は同じです。

#なお、インストールも何度も行うことができます。「上書きしますか?」というポップアップが出ますが、上書きして構いません。

※注意※

「提供元不明のアプリ」のインストールを許可(チェック)していない場合は、「インストールはブロックされました」というメッセージが表示されます。

その場合は手順6を参照にして、インストールを許可する設定変更を実施してください。

手順4)
gchplayer.apkを選択し、【インストール】をタップするとAndroid標準インストーラによるインストールが開始します。「パッケージインストーラ」もしくは「確認してインストール」の選択が必要となる場合があります。どちらでもインストールはできますが、通常は「パッケージインストーラ」を選択してください。



手順4)

「インストール」をタップしてください。



機種によっては、インストールを行うアプリケーションを選択するポップアップが表示される場合があります。

「パッケージインストーラ」(Android 標準インストーラ)

「確認してインストール」(google 設定アプリ)

どちらを選択してもインストールは可能ですが、通常は「パッケージインストーラ」を選択ください。

また、インストールを行うアプリケーションを「常にこの操作で使用する」よう設定も可能です(機種によっては、次の画面で、「今回だけ使用する」か「常に使用するか」を選択できる場合もあります)。この設定も、グリーンチャンネルモバイルを利用する上ではどちらを選択いただいて構いませんが、通常は「常に使用」は選ばないことをお勧めします。

手順5)
インストールが完了しました。インストーラを【完了】させてください。グリーンチャンネルモバイルブラウザに戻り、ブラウザから【専用アプリを起動】ボタンを押してプレイヤーを起動させてください。



こちらから【専用アプリを起動】ボタンを押してプレイヤーを起動させてください。

手順5)

インストーラを「完了」させてください。

「開く」とするとプレイヤーは起動しますが、サイトからプレイヤーを起動させないと正常な動画視聴ができません。(したがって、エラーとなります)

インストーラ「完了」後、サイトから専用アプリを起動し、動画視聴を行います。これでインストールは完了です！

手順6)
手順6-1)
【提供元不明のアプリ】にチェックをつき、インストールを許可するようにします。(インストール終了後)設定を戻します)



手順6)


セキュリティ設定で「提供元不明のアプリのインストール」が許可されていない場合の手順です。

手順3)の※注意※で『インストールはブロックされました』というポップアップが出た場合は、セキュリティの設定で「提供元不明のアプリのインストール」が許可されていません。「設定」で許可設定に変更する必要があります。

#ほとんどの端末の初期設定では「許可」されていない状態です。

設定の中から、「提供元不明のアプリ」(サードパーティ製アプリのインストールを許可する、市販されていないアプリケーションのインストールを許可する、等の説明が記載されています)にチェックを入れます。(文言は端末によって変わります)

手順6-2)
警告が出る場合があります。その場合はOKを
タップしてください。(インストール終了後に設
定を戻します)



手順6-3)
この設定を行った場合は、再度手順1からアプ
リをダウンロードするか、ファイルマネージャソ
フト等からダウンロード済みの gchplayer.apk を
選択して再度インストールを実施してください。

手順6-1で設定を変更した場合は、設定を元
に戻します。「設定」アプリで「セキュリティ」を選
択し、【提供元不明のアプリ】のチェックを外し
てください。

手順6-2)

警告が出る場合がありますが、OKをタップして設定変更処
理を続けます。

手順6-3)

手順3)の途中で設定変更を行った場合は、「戻る」キーを押
しても、ダウンロードした gchplayer.apk がインフォメーショ
ンバーに表示されていません。

そのため、①再度ダウンロードを行うか、②「ダウンロード」ア
プリアが搭載されている端末は、ダウンロード済ファイルの中
から gchplayer.apk を選択するか、③ファイルマネージャソ
フトでダウンロードしたファイルを探して選択する、等をした
上でインストール操作を行う必要があります。

不明な場合は、二度手間となりますが①の操作をしてい
ただきます。

設定変更した場合は、セキュリティの観点から元に戻しま
す。

「設定」から【提供元不明のアプリ】のチェックを外します。